

Подключение диска на чтение

Версия ПО: Secret Disk 4.9

Токены: Любые

Проблема:

В некоторых случаях невозможно подключить зашифрованный диск на "первоначальной" рабочей станции, или происходит некорректная загрузка зашифрованного системного раздела.

Причина:

Возможно повреждение криптохранилища, либо был изменён/повреждён стандартный загрузчик операционной системы (более подробно возможные причины описаны в Справочном Руководстве Secret Disk, глава 8.2 "Защита системного диска", раздел "Особенности").

Решение:

В Secret Disk 4.9 реализована возможность подключения зашифрованного жёсткого диска другого компьютера в режиме "только для чтения". Эта возможность реализована в утилите, которая представляет собой консольное приложение SDEmergencyMounter.exe и входит в дистрибутив Secret Disk 4. При установке по умолчанию утилита доступна по пути C:\Program Files\Secret Disk\Platform.

Для того чтобы получить возможность работать с диском другого компьютера, необходимо подключить этот диск, убедиться в BIOS в том, что устройство обнаружено, и загрузить компьютер в обычном режиме. Далее запустите утилиту SDEmergencyMounter.exe. Для этого войдите в папку с утилитой, запустите командную строку от имени администратора, затем запустите утилиту и следуйте встроенной инструкции.

В большинстве случаев достаточно использовать следующий ключ:

```
SDEmergencyMounter.exe -k <master key> -s -l "Z"
```

Вместо **master key** необходимо набрать **мастер-ключ** диска (вводится без пробелов и без дефисов), а вместо Z букву диска (в кавычках), как он отображается в диспетчере дисков.

Более подробная информация находится в Справочном Руководстве Secret Disk, глава 8.10 "**Подключение "чужих" жёстких дисков на чтение**".

Если при подключении системного раздела возникает ошибка: "Ошибка при подключении диска, т.к. диск уже был подключен", необходимо зайти в диспетчер дисков и удалить букву у диска, после чего повторить подключение диска.

ID статьи: 80

Последнее обновление: 20 Feb, 2016

Ревизия: 2

Secret Disk -> Secret Disk Personal -> Подключение диска на чтение

<https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=80>